



## Programmation réf. 827714. Aosi 2.0

A l'aide d'un cordon mini-USB/USB non fourni connecter le module sur un port USB de votre ordinateur.


Sur le boîtier les LED Rouge et Vert s'allument en fixe et sur votre ordinateur un périphérique comme une clé USB apparaît : OASIAUDICOM (F :)



Vous devez supprimer le dossier présent dans la fenêtre (firmware.aos)  
Clic droit de la souris, supprimer valider, puis OUI.




Votre dossier est maintenant vide.




Télécharger le fichier correspondant à votre véhicule sur : [www.audicom.it](http://www.audicom.it)

-Cliquer sur la fenêtre « Download »

-Apparaît les différents software pour Oasi 2.0, choisir le fichier qui correspond à votre véhicule :ex. Audi avec MMI3G



-Copier le fichier directement dans le module Oasi dans notre exemple F : OASIAUDICOM



Puis Débrancher votre module de la prise USB de votre ordinateur.  
Maintenant connecter votre module dans votre Audi MMI3G.